

GMS 설치 설명서

소개말

이 문서는 **GMS 10.7** 소프트웨어를 설치하는데 필요한 도움말을 단계별로 안내해 드리고 있습니다. 단계를 따라 순차적으로 진행해 주시기 바라며, 각 단계의 과정이나 주의사항을 토대로 진행하지 않아 발생하는 문제는 사용자 본인에게 있음을 당부 드립니다.

- 설치를 위해 **1-2 단계**를 참고하여 진행합니다.
- **3 단계**에서 사용자가 구매한 라이선스의 유형(싱글 or 네트워크)에 맞춰 진행합니다.
- **4-5 단계**는 네트워크 라이선스를 구매하신 경우에만 진행하여 주시기 바랍니다.
- 문제가 있으신 경우, **6 단계**를 참고하시면 되겠습니다.

1 단계: 설치 전 주의사항

1. “싱글 라이선스”는 고정된 **PC 1대**에 설치 및 라이선스 등록이 가능합니다.

설치할 PC를 신중히 선택해 주시고, PC 포맷이나 분실 등의 사유로 제품을 사용할 수 없게 된 경우 원칙적으로 라이선스 코드를 무상으로 재발급해 드리지 않으며, 유지보수 서비스 기간에 한하여 라이선스가 정상 사용 중일 때만 재발급이 가능합니다.

2. **Windows 64bit PC**에서만 설치가 가능합니다.

GMS 10.7.x는 32bit 운영체제를 지원하지 않습니다.

3. 설치 후, **활성화가 확인될 때까지 이전 버전의 GMS**를 삭제하지 않습니다.

최신 버전을 설치하고 라이선스 활성화와 실행 여부를 모두 확인한 후에 구 버전을 제거하시기 바랍니다. 물론 구 버전을 삭제하지 않고 동시에 사용하여도 무방합니다.

4. 한글 경로가 포함되지 않도록 주의합니다.

설치 파일은 반드시 영문 경로(바탕화면은 한글 경로에 해당)에 저장해 주시고 사용자 계정 또한 영문으로 미리 변경해 주시기를 당부 드립니다.

5. 하드라키를 **PC**에서 제거한 후 진행합니다.


오래전 구매하신 USB형태의 하드라키 라이선스 사용자께서는 설치 전 하드라키를 제거하고 설치를 진행하셔야 합니다.

6. **Aquaveo License** 서버와 연결이 가능해야 합니다.

Aquaveo License 서버와의 연결을 위해 인터넷이 반드시 연결된 상태여야 합니다.


2 단계: GMS 10.7.x 소프트웨어 설치

1. USB 내에 있는, 혹은 ZIP파일 압축을 풀면 나오는 **GMS_10.7.x_full_64bit.exe** 파일을 관리자 권한으로 실행합니다.
일부 사내 보안이 엄격한 경우라면 매체를 읽을 수 있도록 보안팀으로부터 권한을 득한 후 진행해야 할 수 있습니다.
2. Licenses terms and conditions의 내용을 확인 후 **'I agree to the License terms and conditions'**에 체크합니다.



설치경로 창에서는 기본 값으로 설치하시는 것을 권장 드리며, 만약 경로를 변경하실 경우 경로 상에 한글이 들어가지 않도록 주의해주시기 바랍니다. **'Next'**를 클릭합니다.


3. 바탕 화면에 바로가기 생성하기를 생성하시려면 'Desktop'에 체크하신 후 'Next'를 클릭합니다.




4. Technical Support Agreement 내용 확인 후 'Install'을 클릭합니다.



5. 이제 프로그램 설치가 진행되며 PC 사양에 따라 설치되는 데 시간이 소요되므로 다른 작업을 하지 마시고 잠시 기다려 주시기 바랍니다.



6. 설치가 완료되면 다음 화면이 보입니다.




3 단계: 설치 확인 및 라이선스 등록

GMS는 한 PC에서만 사용 가능한 **싱글** 라이선스와 여러 PC에서 사용이 가능한 **네트워크** 라이선스가 있습니다. 둘 중 구매하신 라이선스 형태에 따라 라이선스 등록을 진행하시기 바랍니다. (10.6 버전부터는 하드락 동글 대신 소프트키만 제공됩니다)


(1) 싱글 라이선스 등록

싱글 라이선스의 경우 라이선스 계약에 명시된 바와 같이 한 대의 컴퓨터에만 등록이 가능하며 이전이 불가능합니다. 따라서 사용할 컴퓨터를 신중하게 선택하시기 바랍니다.

1. 프로그램이 설치된 PC에서 **GMS**를 **관리자 권한으로 실행**합니다. 등록된 라이선스가 없기 때문에 데모 버전으로 구동된다는 메시지가 나타납니다.



2. **Register...버튼**을 클릭합니다.
3. 납품 시 제공해드린 **License code**를 입력하고 **OK** 버튼을 클릭합니다.




4. 이제 GMS를 사용할 준비를 모두 마쳤습니다.

(2) 네트워크 라이선스 등록


1. 네트워크 라이선스를 등록할 PC에서 시작 메뉴의 **GMS License Administrator**를 관리자 권한으로 실행합니다.




2. **Advanced Options...** 버튼을 클릭합니다.




3. **Add License...** 버튼을 클릭합니다.




4. 납품 시 제공해드린 라이선스 코드와 해당 PC에 설치할 라이선스 개수를 입력합니다. 예를 들어, 5개의 네트워크 라이선스를 구매하신 경우, 3개의 라이선스를 등록하면 나머지 2개의 라이선스는 다른 PC에 등록하실 수 있습니다.



5. OK 버튼을 클릭하여 Aquaveo License Registration -Advanced 창으로 돌아갑니다.
6. 라이선스 목록에서 추가된 라이선스를 확인하신 후 Close 버튼을 클릭합니다.



7. Aquaveo License Registration 창에서 OK 버튼을 클릭합니다.




8. 이제 GMS를 사용할 준비를 모두 마쳤습니다. 로컬 네트워크의 모든 사용자는 최대 사용 가능한 라이선스 수까지 GMS 라이선스에 액세스할 수 있습니다.

4 단계: 네트워크 라이선스 접속


1. 네트워크 라이선스가 설치되지 않은 PC에 GMS를 설치하고 관리자 권한으로 실행합니다.
2. 나타나는 창에서 Register...를 클릭합니다.

창이 나타나지 않는 경우, **도움말 | Register...**로 이동합니다.


3. **Advanced Options...** 버튼을 클릭합니다.



4. Change Location...버튼을 클릭합니다.




5. GMS 네트워크 라이선스가 설치된 PC의 IP 주소를 입력합니다.



6. OK 버튼을 클릭하여 Aquaveo License Registration -Advanced 창으로 돌아갑니다.

- 라이선스 목록에 사용 가능한 라이선스가 표시됩니다. 둘 이상의 라이선스가 표시된 경우 Sel 열에서 원하는 라이선스를 선택합니다.



- Close 버튼을 클릭합니다.


5 단계: 네트워크 라이선스 제거

5 단계는 네트워크 라이선스를 이전하기 위해 호스트PC의 라이선스를 제거하는 과정입니다. 싱글 라이선스 유저는 절대로 본 과정을 진행하시면 안 됩니다.

- 네트워크 라이선스가 설치된 **호스트 PC**에서 시작 메뉴의 **GMS License Administrator**를 관리자 권한으로 실행합니다.




2. Advanced Options...버튼을 클릭합니다.



3. 라이선스 목록에서 제거할 라이선스를 확인합니다. 둘 이상의 라이선스가 표시된 경우 Sel 열에서 원하는 라이선스를 선택합니다.

4. Remove License... 버튼을 클릭합니다.



5. 메시지 창에서 제거하려는 라이선스 코드를 다시 한 번 확인하고 확인을 클릭합니다.




6. 라이선스가 제거되었습니다. 이제 라이선스 코드를 사용하여 GMS 라이선스를 다른 PC에 추가할 수 있습니다.


6 단계: 문제 해결

■ 등록된 라이선스를 찾지 못하는 경우:

1. Advanced Options...버튼을 클릭합니다.



2. 하단의 Refresh License 버튼을 클릭하여 라이선스 서버를 새로 고침 합니다.



3. Close 버튼을 클릭하고 라이선스 코드가 인식되면 GMS 를 실행합니다.

이 외 다른 문제 발생시 구매 후 1 년 이내면서 기술지원용 Token 을 구매하신 경우라면 하이드로소프트에서 기술 지원을 받을 수 있습니다. 전화 (031-8017-8034) 또는 홈페이지 (<https://hydrosoft.co.kr>) 기술지원을 통해 문의하여 주시기 바랍니다.